

IP-адреса та rDNS

При заказе нового виртуального или выделенного сервера по умолчанию выдается один бесплатный IP-адрес, который входит в стоимость услуги. Если Вам нужны дополнительные адреса, их можно заказать в личном кабинете, стоимость 1\$/мес за каждый IP.

Максимальное количество IP-адресов на сервере варьируется в каждой локации отдельно в зависимости от количества свободных адресов.

IP-адреса могут выделяться:

- по возможности подряд;
- с разных подсетей;


Настройка дополнительных IP-адресов

Все заказанные IP-адреса можно настроить на сетевом интерфейсе ("поднять") автоматически, поставив галочку "Настроить все IP-адреса на сетевом интерфейсе". Если же Вы хотите сделать это позже, или вы заказали дополнительные IP после установки системы, тогда можно воспользоваться утилитой **ipadd** (входит в пакет программ на всех наших операционных Linux-системах). Использование **ipadd** - введите эту команду и далее список адресов через пробел (любое количество) которые нужно настроить, потом нажать Enter, например:

```
ipadd 192.168.1.1 192.168.1.2 ...
```

Где 192.168.1.1 и 192.168.1.2 ваши IP.

rDNS

Добавление rDNS-записи (PTR) можно сделать в личном кабинете, для этого нажмите на кнопку "Список ", как указано на скриншоте ниже

СЕТЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основной IP-адрес

176.103.56.34

Количество IP-адресов

2

Список

+ Заказать еще

Скорость порта

100Мбит/сек

Изменить скорость

Сетевой трафик

За час

За сутки



Далее в соответствующее поле внесите Ваши PTR записи для нужных IP и сохраните страницу.

УПРАВЛЕНИЕ IP-АДРЕСАМИ

Здесь Вы можете изменить основной IP-адрес, удалить неиспользуемые IP-адреса и редактировать PTR-записи.

После изменения основного IP-адреса будет создано новое правило мониторинга для нового IP-адреса.. Правила мониторинга для предыдущего основного IP-адреса, а также история мониторинга будут удалены.

Основной	IP-адрес	PTR-запись	Удалить
<input checked="" type="radio"/>	176.103.56.34	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	176.103.57.34	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Отображено с 1 до 2 из 2

СОХРАНИТЬ

На этой странице также можно изменить основной IP-адрес, однако учтите, что это изменение происходит только в личном кабинете, на сервере основной адрес не изменяется, его нужно изменить самостоятельно в настройках сетевого интерфейса, или обратиться в нашу техподдержку.

Версия #8

Admin создал 4 ноября 2024 12:59:46

Admin обновил 12 декабря 2024 14:45:08